



Livraison par temps/distance

Merci de votre achat !

Sommaire

Informations	1
Configuration étape par étape	2

Installation

2 options se présentent à vous dans l'onglet modules de votre back-office PrestaShop :

- Connectez-vous à votre compte PrestaShop Addons avec lequel vous avez acheté le module.
- Utilisez l'option pour installer un module depuis votre ordinateur. Sélectionnez simplement le zip que vous avez téléchargé sur PrestaShop Addons et validez.

Il apparaîtra ensuite dans la liste des modules disponibles à l'installation.



Ce module utilise l'API de HERE pour calculer les distances. Vous devez d'abord créer un projet sur [HERE.com](https://developer.here.com) pour obtenir une clé API (sélectionnez REST mais n'activez pas l'option "trusted domain").

HERE offre un quota d'utilisation gratuit très large qui devrait largement couvrir vos besoins.

[Cliquez ICI pour créer votre projet gratuitement.](#)

SATISFAIT ? -5%

Recevez une **réduction** de sur votre prochain achat en laissant une note.
[Cliquez ICI !](#)

OU

UN PROBLÈME ?

N'hésitez pas à m'envoyer un message pour que nous regardions cela ensemble !

[Cliquez-ici pour m'envoyer un message](#)

CONFIGURATION

SUIVEZ LE GUIDE !

Après avoir obtenu votre clé API sur here.com (voir page 1), renseignez les dans la section réglages du module.

Une fois fait, vous pouvez créer vos transporteurs. Pour cela, cliquez simplement sur le petit + en haut à droite de la section transporteurs du module.

Différents réglages se présentent à vous:

Latitude et longitude : La distance ou le temps est calculé depuis un point de départ, généralement votre boutique ou votre entrepôt. Pour calculer cette distance ou ce temps, il faut la latitude et longitude de ce point de départ. Vous pouvez trouver cette latitude et longitude sur <https://www.latlong.net/>

Facturation : 4 modes de facturation se présentent à vous. Par unité de distance, par temps, par tranches de distances ou par tranches de temps.

Pour les unités de distance ou le temps, la valeur sera simplement multipliée par le prix que vous avez renseigné (ex: 2km x 3€ = 6€).

Pour les tranches, vous pouvez configurer le prix que vous voulez pour les tranches que vous voulez (ex: 3€ de 0km à 5km ou 2€ de 5min à 10min).

Distance et temps max : Vous allez très certainement vouloir bloquer la livraison à partir d'une certaine distance ou d'un certain temps. Le transporteur ne sera simplement pas disponible si le client se trouve trop loin.

Mode de prix : Si vous ne sélectionnez pas une facturation par tranche, vos prix seront calculés automatiquement et peuvent donner des valeurs très précises (ex: 12,56€). Ces valeurs peuvent être arrondies à la valeur la plus proche (ex: 13€ pour 12,56€ ou 12€ pour 12,14€).

Vous avez aussi la possibilité d'utiliser un prix psychologique. Après l'arrondi, 1 centime est retiré (ex: 12,99€ pour 12,56€).